

BotServ

Inviato da GeGGhY
lunedì 08 gennaio 2007

- HELP

BotServ ti permette di avere un bot nel tuo canale. E' un servizio pensato per gli utenti che non possono mantenere un bot. I comandi disponibili sono i seguenti; per usarli, digita %RBotServ comando. Per maggiori informazioni sull'uso di un comando specifico, digita %RBotServ HELP comando.

- BOTLIST

Sintassi: /msg BotServ BOTLIST

Mostra la lista di tutti i bot disponibili.

- ASSIGN

Sintassi: /msg BotServ ASSIGN canale nick-del-bot

Assegna il bot con il nick specificato al canale indicato. Dopo averlo assegnato, il bot può essere configurato in base alle necessità.

- UNASSIGN

Sintassi: /msg BotServ UNASSIGN canale

Rimuove il bot da un canale. Dopo aver usato questo comando, il bot non entrerà più nel canale, ma la sua configurazione resterà salvata, in modo da non dover riconfigurare tutto di nuovo nel caso se ne assegni uno di nuovo.

- INFO

Sintassi: /msg BotServ INFO {canale | nick-del-bot}

Permette di vedere le informazioni di BotServ relative a un canale o a un bot. Se il parametro è un canale, mostrerà le informazioni sui kick attivi. Se il parametro è il nick di un bot, mostrerà le informazioni relative alla data di creazione e al numero di canali a cui è assegnato.

- SET

Sintassi: /msg BotServ SET canale opzione parametri

Configura le opzioni del bot. opzione può essere:

DONTKICKOPS Protegge gli op dai kick del bot
DONTKICKVOICES Protegge i voice dai kick del bot
FANTASY Attiva i comandi "di fantasia"
GREET Attiva i messaggi di saluto (greet)
SYMBIOSIS Fa in modo che il bot si comporti come
 un bot reale

Digita %RBotServ HELP SET opzione per avere maggiori informazioni su una opzione specifica.

Nota: l'accesso a questo comando dipende dall'impostazione

del livello SET.

- SET DONTKICKOPS

Sintassi: /msg BotServ SET canale DONTKICKOPS {ON|OFF}

Attiva o disattiva la protezione degli op sul canale. Quando è attiva, gli op non saranno kickati dal bot, anche se non hanno accesso di livello NOKICK.

- SET DONTKICKVOICES

Sintassi: /msg BotServ SET canale DONTKICKVOICES {ON|OFF}

Attiva o disattiva la protezione dei voice sul canale. Quando è attiva, i voice non saranno kickati dal bot, anche se non hanno accesso di livello NOKICK.

- SET FANTASY

Sintassi: /msg BotServ SET canale FANTASY {ON|OFF}

Attiva o disattiva l'uso dei comandi di fantasia sul canale. Quando è attivo, gli utenti potranno usare sul canale i comandi !op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, !seen, eccetera. Divertiti a scoprire gli altri comandi; provali sia specificando un nick che da soli, e aggiungi un motivo ad alcuni.

Gli utenti che vogliono usare i comandi di fantasia DEVONO avere privilegi sufficienti sia per il livello FANTASIA che per il livello del comando richiesto (ad esempio, per usare !op, l'utente deve avere privilegi sufficienti anche per il livello OPDEOP).

- SET GREET

Sintassi: /msg BotServ SET canale GREET {ON|OFF}

Attiva o disattiva il saluto (greet) sul canale. Quando è attivo, il bot mostrerà la riga di saluto degli utenti che entrano, se hanno privilegi sufficienti. Per impostare il messaggio di saluto, è necessario usare l'opzione SET GREET di NickServ.

- SET SYMBIOSIS

Sintassi: /msg BotServ SET canale SYMBIOSIS {ON|OFF}

Attiva o disattiva la modalità symbiosis sul canale. Quando è attiva, il bot farà tutto quello che normalmente sarebbe fatto da BotServ sui canali, come l'impostazione dei MODI, l'invio dei KICK, la visualizzazione del messaggio di ingresso, eccetera.

- KICK

Sintassi: /msg BotServ KICK canale opzione parametri

Configura i kick del bot. opzione può essere:

BOLDS Imposta se il bot kicka chi usa il grassetto
BADWORDS Imposta se il bot kicka chi dice le parolacce
CAPS Imposta se il bot kicka chi scrive maiuscolo
COLORS Imposta se il bot kicka chi usa i colori
FLOOD Imposta se il bot kicka chi flooda
REPEAT Imposta se il bot kicka chi ripete la stessa cosa
REVERSESES Imposta se il bot kicka chi usa il reverse
UNDERLINES Imposta se il bot kicka chi usa il sottolineato

Digita %RBotServ HELP KICK opzione per avere maggiori informazioni su una opzione specifica.

Nota: l'accesso a questo comando dipende dall'impostazione del livello SET.

- KICK BOLDS

Sintassi: /msg BotServ KICK canale BOLDS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]

Attiva o disattiva il kick per chi scrive in grassetto.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK COLORS

Sintassi: /msg BotServ KICK canale COLORS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]

Attiva o disattiva il kick per chi usa i colori.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK REVERSESES

Sintassi: /msg BotServ KICK canale REVERSESES {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]

Attiva o disattiva il kick per chi usa il reverse.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK UNDERLINES

Sintassi: /msg BotServ KICK canale UNDERLINES {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]

Attiva o disattiva il kick per chi usa il sottolineato.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK CAPS

Sintassi: /msg BotServ KICK canale CAPS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [minimo [percentuale]]]

Attiva o disattiva il kick per chi scrive maiuscolo.

Il bot kicka soltanto se ci sono almeno minimo lettere maiuscole e se costituiscono almeno il percentuale%% del totale della linea. I valori di default per questi parametri sono 10 caratteri e 25%%.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK FLOOD

Sintassi: /msg BotServ KICK canale FLOOD {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [linee [secondi]]]

Attiva o disattiva il kick per chi flooda.

Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki gli utenti che floodano il canale scrivendo almeno linee linee in secondi secondi. I valori di default per questi parametri sono 6 linee e 10 secondi.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK REPEAT

Sintassi: /msg BotServ KICK canale REPEAT {ON|OFF} [kick-prima-del-ban [numero]]

Attiva o disattiva il kick per chi ripete la stessa cosa. Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki gli utenti che ripetono la stessa cosa almeno numero volte. Il valore di default per questo parametro è 3.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- KICK BADWORDS

Sintassi: /msg BotServ KICK canale BADWORDS {ON|OFF} [kick-prima-del-ban]

Attiva o disattiva il kick per chi dice le parolacce. Quando è attiva, questa opzione fa sì che il bot kicki chi dice certe parole sul canale.

Le parolacce possono essere definite usando il comando BADWORDS. Digita %RBotServ HELP BADWORDS per ottenere maggiori informazioni.

kick-prima-del-ban è il numero di volte che un utente può essere kickato prima di venire bannato. Se il parametro non è specificato, l'utente non verrà bannato.

- BADWORDS

Sintassi: /msg BotServ BADWORDS canale ADD parola [SINGLE | START | END]
BADWORDS canale DEL {parola | numero | lista}
BADWORDS canale LIST [mask | list]
BADWORDS canale CLEAR

Gestisce la lista delle parolacce di un canale.

La lista delle parolacce indica quali parole devono attivare un kick se i kick per chi dice le parolacce sono attivi. Per maggiori informazioni, digita %RBotServ HELP KICK BADWORDS.

Il comando BADWORDS ADD aggiunge la parola specificata alla lista delle parolacce. Se viene specificato SINGLE, il kick sarà effettuato solo se un utente dice la parola integralmente. Se viene specificato START, il kick sarà

effettuato se un utente dice una parola che inizia con parola. Se viene specificato END, il kick sarà effettuato se un utente dice una parola che termina con parola. Se non viene specificata nessuna opzione, il kick sarà effettuato ogni volta che un utente dice la parola parola.

Il comando BADWORDS DEL rimuove la parola specificata dalla lista delle parolacce. Se viene indicata una lista di numeri, saranno rimosse le parole corrispondenti. Per maggiori informazioni, guarda l'esempio di LIST.

Il comando BADWORDS LIST mostra la lista delle parolacce. Se viene usata una wildcard, solo le parolacce che corrispondono alla mask verranno mostrate. Se viene indicata una lista di numeri, solo le parolacce corrispondenti verranno mostrate.

Ad esempio:

```
BADWORDS canale LIST 2-5,7-9
```

```
Mostra le parolacce con numero da 2 a 5 e da  
7 a 9 (escludendo quindi il 6)
```

Il comando BADWORDS CLEAR svuota la lista delle parolacce.

- SAY

Sintassi: /msg BotServ SAY canale testo

Fa sì che il bot dica in canale il testo specificato.

- ACT

Sintassi: /msg BotServ ACT canale testo

Fa sì che il bot faccia in canale l'equivalente di un "/me" utilizzando il testo specificato.

- SERVADMIN BOT

Sintassi: /msg BotServ BOT ADD nick ident host realname
BOT CHANGE vecchionick nuovonick [ident [host [realname]]]
BOT DEL nick

Permette ai Services admin di creare, modificare ed eliminare i bot che potranno essere usati dagli utenti sui loro canali.

Il comando BOT ADD aggiunge un bot con il nick, l'ident, l'host e il realname specificati. Poiché non viene effettuato nessun controllo sui valori indicati, è necessario inviare il comando con attenzione.

Il comando BOT CHANGE permette di cambiare il nick, l'ident, l'host e il realname del bot specificato, senza cancellarlo realmente (e senza perderne i dati associati). Il comando BOT DEL rimuove il bot indicato dalla lista dei bot disponibili.

Nota: se crei un bot con un nick che è già registrato, il nick sarà deregistrato; inoltre, se un utente lo sta usando, verrà killato.

- SERVADMIN SET

Queste opzioni sono riservate ai Services admin:

NOBOT Fa in modo che non sia possibile
 assegnare un bot al canale
PRIVATE Fa in modo che il bot sia assegnabile
 solo dagli IrcOp

- SERVADMIN SET NOBOT

Sintassi: /msg BotServ SET canale NOBOT {ON|OFF}

Questa opzione fa in modo che non sia possibile assegnare alcun bot al canale specificato.

Se un bot è già assegnato, verrà rimosso nel momento in cui viene attivata l'opzione.

Limitato ai Services admin.

- SERVADMIN SET PRIVATE

Sintassi: /msg BotServ SET nick-del-bot PRIVATE {ON|OFF}

Questa opzione fa sì che il bot sia assegnabile soltanto dagli IrcOp.

Limitato ai Services admin.